



REGIONE BASILICATA

UFFICIO S. I.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Fornitore:	Lucana Sistemi S.r.l.
Prodotto:	InteropProtocolli
C.I.G./C.U.P.:	

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

APPROVAZIONI			
	Data	Autore	
Redatto da:	05/10/2012	Ing. Francesco Caputi	
Approvato da:			
VARIAZIONI			
Versione prec.	Data	Autore	Paragrafi modificati
DISTRIBUZIONE			
	Copia n°	Destinatario	Locazione



Indice

1.	Introduzione.....	3
1.1	Riferimenti.....	3
1.2	Definizioni ed Acronimi	3
1.3	Lista di controllo per l'installazione del prodotto	3
2.	Installazione prodotto modalità server	4
2.1	Modalità di installazione	4
2.2	Impostazione dei parametri	5
2.3	Verifica della corretta installazione server	5
2.4	Disinstallazione del prodotto server	5
3.	Installazione prodotto modalità client	6
3.1	Modalità di installazione	6
3.2	Impostazione dei parametri	6
3.3	Verifica della corretta installazione client	6
3.4	Disinstallazione del prodotto client	6
4.	Allegati	7
5.	Autorizzazioni.....	8



1. Introduzione

Questo documento nasce con lo scopo di costituire un valido ausilio per i tecnici del supporto operativo di assistenza, con la finalità di fornire tutte le informazioni utili per la messa in esercizio, la verifica ed il mantenimento del prodotto.

1.1 Riferimenti

Standard Regionali IT

1.2 Definizioni ed Acronimi

IMS	–	Identity Management System
PDD	–	Porta Di Dominio
WSDL	–	Web Services Description Language

1.3 Lista di controllo per l'installazione del prodotto

N/A



2. Installazione prodotto modalità server

Prodotto/Requisito	Versione
Java	1.6 o superiore
Servlet Container	2.4 o superiore
Postgres	8.x o superiore
Sistema Operativo	Indifferente
Memoria	2GB o superiore

2.1 Modalità di installazione

- Effettuare il deploy del war presente nel repository regionale.
- Ripristinare il dump del database presente nel repository regionale
- Update del campo "link_servizio" della tabella "account" con il riferimento al WSDL del servizio applicativo di consultazione del software di protocollo GUPAR
- Nella cartella in cui è stato effettuato il deploy modificare i seguenti parametri nel file messages.properties (WEB-INF/classes/common/messages.properties)

d_postgres	org.postgresql.Driver
d.url	jdbc:postgresql://<indirizzo>:<porta>/<nomeDatabase> specificando <indirizzo> = Indirizzo del server database <porta> = Porta del database <nome Database> = Nome database
d.user	Utente database
d.password	Password utente database
logLevel	INFO
wSDLLocation	WEB-INF/ <u>repos</u>
useIMS	yes
notificationBrokerServices	Indirizzo del servizio applicativo di notifica eventi del software di protocollo GUPAR
id_ente_regione	1

- Nella cartella WEB-INF/ibasho_sp_guard modificare se necessario i parametri per l'accesso al servizio IMS (si rimanda alla relativa configurazione)
- *Configurazione della PDD freesbee di Regione Basilicata*



2.2 Impostazione dei parametri

N/A

2.3 Verifica della corretta installazione server

Verificare la raggiungibilità dell'applicazione installata nel servlet container

2.4 Disinstallazione del prodotto server

- Undeploy del war dell'applicazione
- Drop del database



3. Installazione prodotto modalità client

Non è necessaria alcuna installazione lato client (applicazione web-based)

3.1 Modalità di installazione

N/A

3.2 Impostazione dei parametri

N/A

3.3 Verifica della corretta installazione client

N/A

3.4 Disinstallazione del prodotto client

N/A



4. Allegati

Non Presenti



5. Autorizzazioni

	LIVELLO FUNZIONALE	NOME	COGNOME	DATA	FIRMA
AMMINISTRAZIONE	Responsabile Funzione Operativa (FO)				
	Responsabile Funzione Tecnica (FT)				
	Responsabile del Procedimento Amministrativo /Contratto				
FORNITORE	Responsabile di contratto (PM)				