



REGIONE BASILICATA
UFFICIO S. I.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Fornitore:	Lucana Sistemi S.r.l.
Prodotto:	WS-Adapter
C.I.G./C.U.P.:	

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

APPROVAZIONI			
	Data	Autore	
Redatto da:	08/10/2012	Ing. Francesco Caputi	
Approvato da:			
VARIAZIONI			
Versione prec.	Data	Autore	Paragrafi modificati
DISTRIBUZIONE			
	Copia n°	Destinatario	Locazione



Indice

1. Introduzione.....	3
1.1 Riferimenti.....	3
1.2 Definizioni ed Acronimi	3
1.3 Lista di controllo per l'installazione del prodotto	3
2. Installazione prodotto	4
2.1 Modalità di installazione server	4
2.2 Impostazione dei parametri	4
2.3 Verifica della corretta installazione server	5
2.4 Disinstallazione del prodotto server	5
3. Installazione prodotto modalità client	6
3.1 Modalità di installazione	6
3.2 Impostazione dei parametri	6
3.3 Verifica della corretta installazione client	6
3.4 Disinstallazione del prodotto client	6
4. Allegati	7
5. Autorizzazioni.....	8



1. Introduzione

Questo documento nasce con lo scopo di costituire un valido ausilio per i tecnici del supporto operativo di assistenza, con la finalità di fornire tutte le informazioni utili per la messa in esercizio, la verifica ed il mantenimento del prodotto.

1.1 Riferimenti

Standard Regionali IT

1.2 Definizioni ed Acronimi

WSDL – Web Services Description Language

1.3 Lista di controllo per l'installazione del prodotto

N/A



2. Installazione prodotto

Prodotto/Requisito	Versione
Java	1.6 o superiore
Sistema Operativo	Windows
Memoria	2GB o superiore

2.1 Modalità di installazione server

- Effettuare l'unzip sotto la cartella Programmi del file WS-Adapter.zip presente nel repository regionale.
- Accedere alla cartella \WS-Adapter\conf dell'applicazione e apportare le seguenti modifiche al file context.xml :
 - Per ogni occorrenza:
<http://localhost:9800/protocolloServices?throwExceptionOnFailure=false>
modificare l'indirizzo del server e la porta "localhost:9800"
con l'indirizzo del server e la porta dove è esposto il servizio "protocolloServices" del software di protocollo GUPAR.
 - Per l'unica occorrenza:
<http://localhost:9800/iterServices?throwExceptionOnFailure=false>
modificare l'indirizzo del server e la porta "localhost:9800"
con l'indirizzo del server e la porta dove è esposto il servizio "iterServices" del software di protocollo GUPAR.
- Accedere alla cartella WS-Adapter\bin dell'applicazione ed eseguire l'installazione come servizio Windows utilizzando lo script "InstallWS-Adapter-NT.bat"
- Accedere agli strumenti di amministrazione/servizi di Windows e avviare il servizio WS-Adapter.

2.2 Impostazione dei parametri

N/A



2.3 Verifica della corretta installazione server

- Accedere agli strumenti di amministrazione/servizi di Windows verificare che il servizio WS-Adapter sia attivo
- Aprire il browser ed inserire nella barra degli indirizzi:
<http://localhost:9080/WS-Adapter/protocollo?wsdl>
verificando che venga visualizzato correttamente il wsdl pubblicato dall'applicazione.

2.4 Disinstallazione del prodotto server

Accedere alla cartella WS-Adapter\bin dell'applicazione ed eseguire la disinstallazione del servizio WS-Adapter utilizzando lo script "UninstallWS-Adapter-NT.bat"



3. Installazione prodotto modalità client

Non è necessaria alcuna installazione lato client

3.1 Modalità di installazione

N/A

3.2 Impostazione dei parametri

N/A

3.3 Verifica della corretta installazione client

N/A

3.4 Disinstallazione del prodotto client

N/A



4. Allegati

Non Presenti



5. Autorizzazioni

	LIVELLO FUNZIONALE	NOME	COGNOME	DATA	FIRMA
AMMINISTRAZIONE	Responsabile Funzione Operativa (FO)				
	Responsabile Funzione Tecnica (FT)				
	Responsabile del Procedimento Amministrativo /Contratto				
FORNITORE	Responsabile di contratto (PM)				